WEBVTT

00:00:13.746 --> 00:00:17.209
안녕하세요? 옷 수선 강사 김남선입니다.

00:00:17.674 --> 00:00:21.588
이번 옷 수선 과정을 통하여 장롱 속에 묵혀두었던

00:00:21.851 --> 00:00:27.163
아끼는 옷들을 고치고 리폼하여 생활 경제에 도움과 함께

00:00:27.356 --> 00:00:31.004
삶의 만족을 느끼는 좋은 시간 되시길 바랍니다.

00:00:31.409 --> 00:00:35.212
오늘은 숙녀 재킷 카라 줄이기를 하겠습니다.

00:00:36.955 --> 00:00:38.592
오늘의 필요한 재료는

00:00:38.819 --> 00:00:44.828
재킷, 칼, 초크, 실,

00:00:45.628 --> 00:00:52.324
쪽가위, 가위, 자, 곡자, 다리미입니다.

00:00:53.817 --> 00:00:55.936
카라 줄이기를 해보겠습니다.

00:00:56.255 --> 00:01:00.397
다른 거에 대해서 구형이라 카라가 굉장히 넓죠?
지금 되게 좁은데,

00:01:00.572 --> 00:01:02.796
그래서 그거를 줄이기 위해서 먼저

00:01:02.811 --> 00:01:07.123
꺾어진 선, 이 꺾어진 선에서 한 7, 8cm 정도

00:01:07.633 --> 00:01:10.919
꺾어진 선에서 7, 8cm 정도를 선을 긋고

00:01:11.807 --> 00:01:14.432
그다음에 본인이 원하는 사이즈를 정해요.

00:01:15.271 --> 00:01:20.193
그렇게 해서 이 곡선자를 대고 끝까지 이렇게 그려주는 거예요.

00:01:25.460 --> 00:01:29.265
자, 이렇게 그려주고 지금 이 부분에서는

00:01:30.597 --> 00:01:32.149
뜯어줘야지만 돼요.

00:01:32.950 --> 00:01:35.505
이것을 자, 다시 한 번 볼게요.

00:01:51.294 --> 00:01:56.678
네, 이렇게 펴서 이 부분을 들어있는 시접을 이렇게 펴줘야 돼요.

00:01:56.902 --> 00:02:03.031
이 안에 원래 전체 모양 말고 안에 들어가 있는 걸
시접이라고 얘기하거든요?

00:02:03.512 --> 00:02:05.561
남는 여유분이라고 얘기해요.

00:02:05.826 --> 00:02:11.528

근데 공통적으로 시접이라고 말하기 때문에
자, 이 부분을 보니까 한 1cm 정도 들어갔네요?

00:02:11.840 --> 00:02:13.755
여기서 1cm를 빼줘야 돼요.

00:02:14.582 --> 00:02:16.953
지금 저희가 이만큼 하기로 했잖아요?

00:02:18.779 --> 00:02:21.991
하기로 했던 그 선에서 1cm를 빼줘요.

00:02:22.337 --> 00:02:23.544
선에서 1cm

00:02:25.224 --> 00:02:31.023
그렇게 해서 나머지 모든 여유분을 1cm씩 이렇게 잡아주면 돼요.
이렇게

00:02:31.632 --> 00:02:35.905
1cm씩 1cm씩 끝나는 기점까지 여기까지

00:02:36.316 --> 00:02:39.466
아시겠죠?
그럼 다리미로 누르고 다시 한 번 그려볼게요.

00:02:43.492 --> 00:02:46.893
다리미로 쫙 펴서 여기가 끝선이에요.
보이시죠?

00:02:47.331 --> 00:02:54.103
여기서 시접을 여유분을 1cm 남기고 여기는 원래 줄이고 싶었던 선이고

00:02:56.202 --> 00:03:02.052
그다음에 여기는 여유분을 이 정도 남기고, 이렇게

00:03:03.058 --> 00:03:07.158
그러니까 원래는 얘를 다 뜯어 버리고 쫙 뜯어 버리고

00:03:07.918 --> 00:03:12.190
잇고 싶은 선하고 자르고 싶은 여유분을 남기고 쭉 자르면 되는데

00:03:12.413 --> 00:03:17.238
여기까지 뜯는 수고를 하지 않을려고 여기서 이런 방법을 쓴 거예요.

00:03:19.078 --> 00:03:20.438
이렇게 해서 이렇게.

00:03:22.635 --> 00:03:25.272
이 부분 이해 가시죠?
다시 한 번 설명할게요.

00:03:25.509 --> 00:03:30.534
여기 지금 여유분이 들어있어요.
근데 저희는 여기까지 카라를 줄이고 싶어 해요.

00:03:31.052 --> 00:03:34.102
그래서 아까 한 10cm 정도 7, 8cm 정도를 뜯었어요.

00:03:34.408 --> 00:03:39.838
뜯어서 여유분을 여기다가 1cm를 남기고
이제 여기서부터 잘라나가기 시작하는 거예요.

00:03:39.863 --> 00:03:43.036
이렇게 이렇게 여기서 조금.

00:03:44.304 --> 00:03:46.637
이렇게 된 거죠.

그럼 한번 잘라볼게요.

00:03:47.262 --> 00:03:49.091
이렇게 잘라지는 거죠.

00:03:57.360 --> 00:03:59.641
이 끝부분은 이렇게 돼있으니까

00:04:00.024 --> 00:04:05.844
여유분이 안으로 들어가 있어서 끝났기 때문에
괜찮은데 여기는 여유분이 연결되어 있잖아요, 이렇게 계속?

00:04:06.066 --> 00:04:08.523
그래서 이 부분을 이렇게 한 거예요.
그다음에 여기서

00:04:10.443 --> 00:04:14.777
원래는 안쪽에다 심지를 대지만 초보자들은 심지를 대지 않아도 돼요.

00:04:15.091 --> 00:04:17.531
이 방향으로 이렇게 꺾어보세요, 하나를.

00:04:18.060 --> 00:04:24.969
지금 선 그은 대로 이렇게 잘 꺾어서 예쁘게 다림질해서 올라갈게요.

00:04:55.345 --> 00:05:00.413
이 모양대로 이렇게 다림질을 쭉 해주세요.
여기도 이렇게 접어서 이렇게

00:05:01.893 --> 00:05:05.583
겉면만 해줄 거예요.
다림질을 안쪽에는 안 해줘도 됩니다.

00:05:12.114 --> 00:05:14.077
자, 이렇게요.

00:05:14.913 --> 00:05:19.519
아시겠죠?
이렇게 접어놓고 위에도 만일에 이 위도 하고 싶다

00:05:19.902 --> 00:05:24.795
그러면, 이 부분은 여기서부터 이렇게 한 바퀴 삥 돌려도 괜찮아요.

00:05:25.398 --> 00:05:32.793
여기는 여기가 연결돼 있는 선이기 때문에
여기서 여유분을 밖으로 빼서 들어가 있는 여유분만큼

00:05:33.027 --> 00:05:35.947
이거를 이렇게 저희가 만들어주기 위해서 뜯어준 거예요.

00:05:36.562 --> 00:05:40.311
그러니까 다시 한 번 설명하자면 이렇게 자르고 싶어요.

00:05:41.124 --> 00:05:45.810
여기는 뚝 잘라버려도 어기에 끝마무리가 돼있으니까 괜찮지만

00:05:46.112 --> 00:05:50.131
여기에서 이렇게 잘라버리면 끝까지 계속 문제가 생기겠죠?

00:05:50.261 --> 00:05:57.335
그래서 그 부분, 이 안에 있는 시접을 빼내서
이렇게 줄이고 싶을 때 여기 박음선이 없잖아요?

00:05:57.357 --> 00:06:01.415
여유분을 그 여유분을 안에서 뜯어내갖고 이렇게

00:06:04.564 --> 00:06:11.623
안에서 뜯어내서 이 여유분을 1㎝ 만들어 주기 위해서 이렇게 된 거예요.

이쪽 부분.

00:06:11.651 --> 00:06:17.713
이해 가시죠?
그다음에 이렇게 해서 하고 이쪽 부분에 카라, 윗 카라도 줄이고 싶을 때는

00:06:18.596 --> 00:06:24.133
자, 여기는 이 끝부분이 완성이 돼있기 때문에
얼만큼 잘라도 상관이 없어요, 이거는.

00:06:25.477 --> 00:06:30.912
자, 이만큼을 줄이고 싶으면 이렇게 하고

00:06:31.334 --> 00:06:33.897
제가 아까 여유분은 1㎝ 남기면 된다고 그랬죠?

00:06:34.181 --> 00:06:37.074
그래서 1㎝를 여기서 이런 식으로 자르면 돼요.

00:06:37.144 --> 00:06:39.147
그러면 여유가 1㎝정도 남죠?

00:06:40.514 --> 00:06:45.120
이거는 자를 대고 깨끗하게 그릴 수는 없어요.

00:06:45.592 --> 00:06:47.253
느낌으로 해도 괜찮아요.

00:06:48.832 --> 00:06:54.179
자, 이렇게 해서 여유분이 생겼죠?
잘라내도 충분하잖아요? 다 버리고 나면

00:06:54.311 --> 00:06:56.311
다시 이것도 겉에 것만

00:07:00.553 --> 00:07:03.216
이렇게 해서 지금 선 만큼

00:07:18.613 --> 00:07:20.020
이렇게 해서

00:07:29.667 --> 00:07:34.725
이렇게 다림질 해주면 돼요.
선에 따라서 이렇게 다림질한 게 표가 났죠?

00:07:34.999 --> 00:07:41.639
그다음 자, 등판을 이렇게 뜯어서 안쪽으로 들어가서 작업을 할 수 있도록

00:07:41.795 --> 00:07:45.875
등판을 뜯어주는 게 가장 편리해요.
어떤 분들은 밑에를 뜯기도 하지만

00:07:46.125 --> 00:07:52.206
밑에는 다시 손바느질을 해야 되기 때문에 등판을 뜯어주는 게 가장 좋습니다.
등판을 뜯어서

00:07:52.437 --> 00:07:55.712
이 안으로 들어갈 거예요.
이렇게 뒤집었어요.

00:08:09.945 --> 00:08:15.957
뒤집어보면 이렇게 하나는 다림질이 돼있고

00:08:16.683 --> 00:08:18.955
하나는 다림질 돼있지 않아요? 그렇죠?

00:08:19.259 --> 00:08:24.195
다림질이 돼 있는 쪽에다가 이쪽을 이렇게 똑바로 붙이고

00:08:24.734 --> 00:08:31.769
선하고 똑같이 맞춰서 다림질 선을 따라 쭉 박아주면 옆 카라 완성.

00:08:31.964 --> 00:08:39.244
그다음에 위에도 마찬가지로 위에 보면
카라하고 원판하고 움직이지 말라고 이렇게 붙여놨어요.

00:08:39.572 --> 00:08:42.905
그 붙여놓은 거를 뜯어주면 이렇게 분리가 돼요.

00:08:43.897 --> 00:08:48.500
위에 카라거든요? 카라를 뜯고 나면 여기 카라가 나와요.

00:08:50.699 --> 00:08:52.352
카라가 보이죠?

00:08:55.362 --> 00:09:00.379
카라가 보이면 이 카라를 역시 여기도 다림질 선이 보이죠?

00:09:00.715 --> 00:09:03.983
자, 다림질 선을 따라 쭉 맞춰서 가보면 돼요.

00:09:04.008 --> 00:09:06.273
그럼 한번 박아보겠습니다.

00:09:06.297 --> 00:09:11.079
이해하기 쉽도록 실 색깔을 빨간 거를 썼습니다.

00:09:13.704 --> 00:09:20.234
자, 먼저 바늘을 내리고 선을 두 개를 이렇게 맞추세요.

00:09:21.054 --> 00:09:25.978
그리고 박을 때 이 원단이 약간 늘어나는, 늘어나는 경우도 있을 수 있으니까

00:09:26.307 --> 00:09:31.585
자, 두 개를 이렇게 똑같이 붙인 다음에 여기 보면 아까 다림질 선이 보이죠?

00:09:31.859 --> 00:09:33.482
선에 따라 박아볼게요.

00:09:33.507 --> 00:09:36.284
지금은 옆 카라예요.
아까 보셨던 옆 카라.

00:09:36.300 --> 00:09:40.537
색깔 어딘지 알겠죠?
옆 카라를 박음질하겠습니다.

00:09:44.308 --> 00:09:49.813
양쪽 옆에 옆 잘라진 부분을 아까 똑바로
잘랐기 때문에 이렇게 똑같이 맞춰야 돼요.

00:09:49.838 --> 00:09:51.846
보이죠? 똑같이 맞춰서

00:09:52.236 --> 00:09:57.538
자, 늘어나지 않도록 쪽가위로 밀어가면서 박으면 돼요.

00:10:05.981 --> 00:10:09.432
두 개의 선을 잘 맞추고 밀어주면서

00:10:15.231 --> 00:10:21.986
이렇게 선을 똑바로 맞춘 다음에 양옆에 여유분의 선을 똑바로 맞추고

00:10:22.041 --> 00:10:25.644
자, 쪽가위로 밀어주면서 박습니다.

00:10:43.085 --> 00:10:46.894
자, 그다음에 뒷카라, 뒷카라 박아보겠습니다.

00:10:47.572 --> 00:10:50.878
뒷카라 윗카라요, 윗카라 뒤에꺼부터 해보겠습니다.

00:10:50.903 --> 00:10:54.140
이건 할 때는 먼저 선을 중심을 이렇게 맞춰주세요.

00:10:54.660 --> 00:10:58.209
여기 중앙선 중심을 먼저 맞춰서

00:10:58.686 --> 00:11:04.585
핀이 있으면 핀으로 꽂아줘도 되고 아니면 손으로 꾹 눌러도 됩니다.
여기 꼭 잡고

00:11:06.467 --> 00:11:12.811
자, 여기도 시작을 할게요.
선 보이죠? 다림질 선.

00:11:13.037 --> 00:11:20.774
다림질 선을 타고 쪽가위로 밀어주면서 늘어나지 않도록
이 방향으로 이렇게 밀어주는 거예요.

00:11:20.799 --> 00:11:23.887
이렇게 밀어주면서

00:11:27.958 --> 00:11:29.880
천천히 박아나가면 돼요.

00:11:45.028 --> 00:11:50.355
처음 시작한 마지막은 여기 눌러서 도돌이표로 도돌이 박아서

00:11:50.621 --> 00:11:56.071
되돌림 박음질을 해서 뜯어짐을 방지해 주는 게 좋습니다.

00:11:57.799 --> 00:12:00.058
그다음 여기 옆 카라입니다.

00:12:00.058 --> 00:12:04.535
옆 카라 박은 거 보이시죠?
이 부분을 한번 이렇게 다림질을 하세요.

00:12:05.998 --> 00:12:12.134
그다음에 카라를 안감.
여기 안감부터 있고 여기가 겉감이잖아요?

00:12:12.378 --> 00:12:15.922
안 감 쪽으로, 안 감 쪽으로 얘를 이렇게 접으세요.

00:12:17.385 --> 00:12:23.727
그다음에 바느질 선에 맞춰서 다림질을 한번 할 거예요.
이렇게 꾹 눌러서

00:12:30.278 --> 00:12:32.725
꾹 눌러서 다림질을 한번 해주세요.

00:12:34.550 --> 00:12:41.483
다림질을 한 다음에 이게 일어나는 게 있는데
일어나지 못하도록 다린 것들로 꾹 눌러주면 돼요.

00:12:41.708 --> 00:12:46.615
책도 좋고 신문지도 좋고 종이가 더 좋아요.
이렇게 꾹 눌러서 얘를

00:12:46.912 --> 00:12:49.298
넘어져 있게 하는 거예요.
자, 됐죠?

00:12:49.510 --> 00:12:53.669
그다음 맨 위에 윗카라도 똑같이 한 번 이렇게 접어서

00:12:55.962 --> 00:13:01.830
이건 방향이 굉장히 중요해요.
이 방향이 안감 방향으로 넘어져 있는 거예요.

00:13:01.863 --> 00:13:04.715
안감 방향에서 이렇게 넘어져야 됩니다.

00:13:06.051 --> 00:13:10.084
자, 이렇게 한 다음에 위에 카라

00:13:11.972 --> 00:13:14.125
자, 뒷카라거든요?

00:13:17.265 --> 00:13:23.628
뒷카라도 마찬가지로 다림질을 해줘야 되는데 이 카라는

00:13:26.680 --> 00:13:29.025
역시 이것도 안감 쪽으로

00:13:34.711 --> 00:13:37.430
다림질 선을 따라 다림질합니다.

00:13:44.543 --> 00:13:47.918
끝 방향은 꼭 이렇게 해서 기역자로 꺾어 주세요.

00:13:56.954 --> 00:14:00.580
기역자로 꺾어서 일어나지 못하도록 꾹 눌러주세요.

00:14:01.121 --> 00:14:02.283
자, 일어나지 않죠?

00:14:02.569 --> 00:14:05.627
그다음 다시 이쪽도 똑같은 방향으로, 방법으로

00:14:22.631 --> 00:14:27.217
여기는 양쪽 끝은 기역자로 꺾어서 바느질 선을

00:14:28.718 --> 00:14:34.576
바느질 선보다 한 2, 3㎜ 정도 더 꺾어서 박아주면 더 좋습니다.

00:14:36.008 --> 00:14:40.084
자, 이렇게 다림질을 한 다음에 뒤집어 볼게요.
이제 바깥으로 나갑니다.

00:14:40.139 --> 00:14:45.731
바깥으로 나가기 전에 코너는 이 부분에서 이렇게 바로 눌러주세요.

00:14:48.038 --> 00:14:54.574
이렇게 여기도 코너는 가기 전에 여기서 먼저 벌려서
손톱으로 꼭꼭 눌러주세요,이렇게.

00:14:55.337 --> 00:14:57.501
자, 여기 기역자로 꺾었던 거 보이죠?

00:14:58.891 --> 00:15:06.426
자, 기역자로 꺾었던 부분은 여기서
각자 카라를 벌리듯이 벌려서 이 손톱으로 이렇게 꼭꼭 눌러주세요.

00:15:08.526 --> 00:15:10.319
이렇게 해서 뒤집어 볼게요.

00:15:15.237 --> 00:15:19.162
자, 뒤집어졌습니다.
뒤집은 거를 한번 자세히 볼게요.

00:15:19.568 --> 00:15:25.952
자, 보면 아까 눌러둔 방향으로 이게 자연스럽게 펴지는 모습 보이죠?

00:15:27.423 --> 00:15:33.490
자, 아까 제가 이거를 안감 쪽으로 다림질 했기 때문에
다림질 위에 선이 이렇게 예쁘게

00:15:33.709 --> 00:15:37.449
깨끗하게 아예 정리된 모습이 보이죠?
1㎜ 정도 나와서

00:15:37.667 --> 00:15:41.120
자, 그럼 이 위에는 이렇게 다림질하면 됩니다.

00:15:46.173 --> 00:15:51.231
자, 이렇게 다림질해주고 카라도

00:15:54.237 --> 00:15:55.601
카라도 보면

00:15:56.850 --> 00:15:59.884
아까 카라 쪽으로 했기 때문에 여기 한번 보세요.

00:15:59.898 --> 00:16:04.996
카라 쪽에서 안감 쪽으로 했기 때문에
안감 쪽으로 1㎜ 정도 나와있죠, 이렇게?

00:16:05.105 --> 00:16:08.682
보이죠?
이거는 이대로 위에서 이렇게 다려주면 됩니다.

00:16:38.504 --> 00:16:41.238
이렇게 해서 카라 모양을 다시 잡아주면 됩니다.

00:16:41.263 --> 00:16:46.329
아까와, 아까와 잡았던 선 보이죠?
여기 원래 선에 맞춰서 이렇게 다림질을

00:16:48.673 --> 00:16:52.975
꼭 누르지 말고 살살 눌러가면서 하세요, 다림질을.

00:16:55.176 --> 00:16:58.039
이렇게 하면 카라가 완성이 됐는데요.

00:16:58.830 --> 00:17:03.680
여기에서 아까 여러분 보셨죠?
안에서 움직이지 말라고 해놓은 거.

00:17:17.510 --> 00:17:21.190
카라 다림질 완성한 다음에 이렇게 쭉 펴세요.

00:17:21.422 --> 00:17:24.239
쭉 편 다음에 중앙 부분을 꾹 잡으세요.

00:17:24.641 --> 00:17:29.131
여기를 편안하게 꾹 잡고 꾹 눌러요,
밑에까지 같이.

00:17:29.420 --> 00:17:33.684
이렇게 잡은 다음에 분리된 선으로 이렇게 보면

00:17:35.211 --> 00:17:37.500
겉감의 여유분하고 카라

00:17:37.750 --> 00:17:41.970
안감의 여유분이 만나거든요.
이 두 가지를 합쳐서 이렇게 꼭 잡고

00:17:42.260 --> 00:17:47.874
미싱으로 중간중간 박아주면 돼요.
끝까지 박아도 되고 조금만 박아도 되고요.

00:17:48.123 --> 00:17:50.398
미싱으로 한번 박아보겠습니다.

00:17:51.897 --> 00:17:55.393
네, 끝까지 다 박지 않아도 되고 중간중간 박아도 되고

00:17:55.624 --> 00:17:57.550
또는 손으로 떠줘도 되고

00:17:58.690 --> 00:18:01.189
조금만 이렇게 박겠습니다.

00:18:05.784 --> 00:18:10.815
박는 거 보이시죠?
이 정도로 박아도 되고 중간에 떠줘도 이쪽에 손으로 떠줘도 되고

00:18:11.032 --> 00:18:14.032
아니면 중간에 이만큼만 박아줘도 괜찮습니다.

00:18:14.791 --> 00:18:16.591
카라가 완성된 다음에

00:18:18.628 --> 00:18:23.909
이 찢어진, 이 찢어진 부분의 안감을 박아줘야 되는데 이 부분은

00:18:25.846 --> 00:18:27.846
겨드랑이로 들어가서

00:18:33.918 --> 00:18:37.806
겨드랑이 부분의 옷을 칼로 조금 뜯어보세요.

00:18:42.006 --> 00:18:49.435
팔 통을 약 10㎝ 정도, 팔 통을 약 10㎝ 정도
뜯은 다음에 손을 안으로 이렇게 들어가서

00:18:50.975 --> 00:18:55.745
안으로 들어가서 여기 보이죠?
이거를 이렇게 잡고 들어가요, 안으로

00:18:56.639 --> 00:19:01.268
잡고 여기를 이렇게 빼내세요. 이렇게

00:19:02.979 --> 00:19:08.512
자, 빼낸 것을 여기 보이죠?
이 선에 따라 쭉 끝까지 박으면 돼요.

00:19:08.894 --> 00:19:13.485
한번 박아보겠습니다.
한번 박음질해보겠습니다.

00:19:14.165 --> 00:19:15.416
자, 이렇게 해서

00:19:24.740 --> 00:19:30.938
양쪽선을 잘 맞춰서 박음질해주면 됩니다.

00:19:47.931 --> 00:19:52.256
이렇게 다 박은 다음에 이렇게 빼보세요.
빠졌어요.

00:19:53.473 --> 00:19:58.491
빼 내고 다음 팔 볼게요.
여기 지금 아까 10㎝ 정도 뜯어냈던 거 보이죠?

00:19:58.834 --> 00:20:01.570
여기 뒷마무리를 여기서 이렇게

00:20:02.036 --> 00:20:07.452
이것은 위에서 2개를 같이 박습니다.
여기서 하는 거는

00:20:07.751 --> 00:20:10.524
이 박은 부분이 밖에 팔 통이기 때문에

00:20:11.492 --> 00:20:14.455
이 부분은 팔 통이기 때문에 밖에서 보이지 않거든요?

00:20:14.882 --> 00:20:17.346
그래서 여기서 2개 같이 박아주면 돼요.

00:20:19.625 --> 00:20:21.334
자, 다림질해보겠습니다.

00:20:21.728 --> 00:20:25.047
다시 안감 박은 데를 한번 다림질해주세요.

00:20:26.278 --> 00:20:32.557
자, 다림질해주고 카라 부분 한번 비교해 보겠습니다.

00:20:32.582 --> 00:20:35.094
한쪽은 했고 한쪽은 하지 않았거든요?

00:20:49.455 --> 00:20:54.558
이렇게 해서 다림질을 완성하면 카라 줄이기가 완성되었습니다.

00:20:54.759 --> 00:20:58.838
자, 줄이지 않는 것과 줄인 거가 차이가 확실하게 깨끗하게 났죠?

00:21:11.372 --> 00:21:14.460
오늘 숙녀 재킷 카라 줄이기를 해보았는데요.

00:21:14.758 --> 00:21:21.430
숙녀 재킷 카라 줄이기는 원하는 사이즈를 먼저 정해서 선을 이렇게 긋습니다.

00:21:22.523 --> 00:21:27.843
선을 긋고 여기서 한 10㎝ 정도 남긴 다음에 옆을 뜯어내요.

00:21:28.027 --> 00:21:31.686
뜯어내서 여기서 지금 여유분을 한 1㎝ 정도 줄 거거든요?

00:21:32.235 --> 00:21:36.936
그러면 여기서 끝나버린다면 여유분이 필요하니까 시접을 빼내서

00:21:36.936 --> 00:21:39.662
안에 걸 빼내서 여유분을 이렇게 만들어 줍니다.

00:21:40.919 --> 00:21:44.668
그렇게 한 다음에 1㎝를 남기고 잘라주면 됩니다.

00:21:45.306 --> 00:21:50.351
그다음에 윗 카라도 지금 이거이거 표시된 거는 줄인거거든요?
여기 줄이지 않는 거예요.

00:21:50.455 --> 00:21:57.154
이 부분도 마찬가지로 이쪽에서 1㎝ 정도
이 정도 줄이기를 원하면 여기서 여분 1㎝를 남기고

00:21:57.754 --> 00:22:02.826
자르고 싶은 선하고 그다음 여유분 1㎝하고 똑같이 선을 쭉 그어요.

00:22:03.916 --> 00:22:07.862

쭉 그은 다음에 여기를 쭉 잘라주세요.
잘라줘서

00:22:08.125 --> 00:22:13.082
몸판 여기서 쭉 뜯고 안으로 들어가요.
안으로 들어가서

00:22:14.416 --> 00:22:19.158
이 부분을 따라서 1㎝ 박아주면 되고

00:22:19.348 --> 00:22:23.172
이 부분도 안으로 들어가서 이 부분을 따라서 1㎝ 박아주면 돼요.

00:22:23.703 --> 00:22:27.507
박음질 다 한 다음에는 카라를 다림질을 하는데

00:22:28.260 --> 00:22:30.782
분홍색, 여기 지금 안감에 붙여 있거든요?

00:22:31.038 --> 00:22:33.518
안감 쪽으로 시접을 이렇게 접으세요.

00:22:34.925 --> 00:22:39.258
박음질 따라서 이렇게 접은 다음에 다림질로 꾹꾹 눌러주세요.

00:22:39.877 --> 00:22:44.743
이렇게 꾹꾹 눌러준 다음에 뒤집고 이 부분은 이렇게

00:22:45.029 --> 00:22:49.620
이 카라는 이렇게 시접을 이쪽은 이런 방향으로 이렇게

00:22:50.624 --> 00:22:52.619
다림질 쭉 한 다음에 뒤집어요.

00:22:52.935 --> 00:22:54.383
이것도 마찬가지로

00:22:55.939 --> 00:23:01.359
안감 보이죠?
안감 쪽으로 얘를 이렇게 다림질하고

00:23:01.513 --> 00:23:03.840
윗쪽도 접어서 이렇게 다림질하고

00:23:04.178 --> 00:23:09.399
이렇게 쭉 다림질한 다음에 뒤집어서 다시 정상적인 다림질을 하고

00:23:10.018 --> 00:23:13.249
이 뜯어진 부분은 팔로 들어가서

00:23:15.463 --> 00:23:21.760
자, 팔 쪽에 한 10㎝ 정도 뜯고 이쪽으로 들어가서 안에걸 끄집어 내서

00:23:21.966 --> 00:23:25.420
이 안에서 안에 걸 먼저 박고 그다음에 내보내고

00:23:25.615 --> 00:23:31.146
다시 나머지 마무리를 여기서 이렇게 이만큼 겉에서 박음질하면 됩니다.

00:23:31.233 --> 00:23:35.247
그다음에 모든 것은 다림질로 완성이 되면 되겠습니다.

00:23:38.955 --> 00:23:43.437
자, 이렇게 해서 숙녀 재킷 카라 줄이기가 완성이 되었습니다.

00:23:44.697 --> 00:23:52.320
여러분도 오늘 배운 옷 수선 리폼을 통하여
그동안 묵혀두었던 모든 것들을 활용해 보시기 바랍니다.

00:23:52.531 --> 00:23:53.734
감사합니다.